


## Chrome から印刷する方法

\*Gsuite アカウントで Chrome ブラウザにログインする必要があります。

例: john.smith@acme.com

1. 印刷するアイテムを Google Chrome ブラウザーで開く
2. メニューの「印刷」を選択する（または「Ctrl + P」を選択する）
3. 「送信先の選択」ダイアログで、右側のテキスト Printix で識別される Printix プリンター（*Reception*）を選択する
  - Chromebook でドキュメントを印刷できるのは、プリンターの QR コードまたは NFC タグがスキャンされない限り、「Via the cloud」がオンになっている印刷キューがあるプリンターにのみリリースできます。
4. 必要に応じて「利用可能な印刷設定」または「印刷方法の選択」印刷または「後で印刷します」を変更できる
5. 「印刷」を選択する



## 利用可能な印刷設定


\*設定できるプリンタ設定は、Printix プリンタの機能とプロパティによって異なります

- ページ  
常に利用できます。
- コピー  
常に利用できます。
- レイアウト  
ドキュメントが PDF の場合は使用できません。プリンタサポートの PDF の印刷とプロセス PDF がオフになっている場合は使用できません。それ以外の場合は、「縦」または「横」を選択できます。
- カラー  
プリンタはカラーをサポートしていない場合は使用できません。プリンタサポート PDF の印刷とプロセス PDF は未チェックの場合も含まれます。それ以外の場合は、白黒とカラーを選択できます。

表示されるその他の設定を選択：

- 用紙サイズ  
A4、A3、リーガル、レター、その他の選択肢の中から選択
- 余白  
ドキュメントが PDF の場合を除いて、常に使用できます。
- 品質  
プリンタが Printix Anywhere の場合を除いて、使用可能な品質。
- スケール  
常に利用可能。
- オプション
  - ヘッダーとフッター  
ドキュメントが PDF の場合を除き、常に使用できます。
  - 両面印刷  
プリンタがサポートしている場合、両面印刷は可能です。

- 背景グラフィックス  
ドキュメントが PDF の場合を除き、常に使用できます。




## 印刷方法を選択

Printix Anywhere プリンターでは使用できません。「後で印刷する」コマンドが無効になっているまたはセキュア印刷する必要があるまたはデフォルトで「後で印刷する」設定されている場合利用できません。

1. 「詳細設定」を選択する
2. 下までスクロールして「詳細設定」を選択する
3. 「詳細設定」ダイアログの「印刷方法」を
  - 「印刷する」-ドキュメントは、選択したプリンタですぐに直接印刷される。

- 「後で印刷する」 - 選択したプリンタでドキュメントをリリースするには、「Printix アプリ」を使用する必要がある。
4. 「適用」を選択する
  5. 「印刷」を選択する
  6. 必要に応じて、Printix アプリを開いてドキュメントをリリースする



[英語バージョン](#)